### Installation du driver Bartender et paramétrages

Ce document explique comment installer et paramétrer un driver Bartender.

Ce driver permet de déclarer l'imprimante Videojet comme une imprimante bureautique (via un driver Windows).

L'imprimante imprime une image générée par Bartender.

Ce driver ne permet pas de gérer des variables. La Videojet est assimilable à une imprimante de bureau.

#### Prérequis:

Systèmes compatibles et configuration requise <a href="https://www.seagullscientific.com/fr/software/bartender-technical-specifications/">https://www.seagullscientific.com/fr/software/bartender-technical-specifications/</a>

Une imprimante Videojet compatible Bartender et connectée en RJ 45 ou Wifi.

# Adresse IP par défaut Modèles série 12x0 et 15x0 et 1x80 0.0.0.0 Modèles 1560/1660 192.168.100.1 Gamme 9550 et 23xx et 6x20 et 6x30 254.169.2.1 Gamme 85x0 0.0.0.0

Port com. 3001



Logiciel Solutions Téléchargement Assistance Partenaires Enterprise







NOUS CONTACTER

Sélectionnez votre marque d'imprimante pour télécharger la version la plus récente de pilote d'imprimante Windows (2021.2).

#### select or search



# Sélectionnez le driver fonction du modèle (et de l'application pour les imprimantes Dataflex – intermittent ou continu)




#### Téléchargez et installez le .exe





L'installation du driver doit être exécutée en tant qu'administrateur




Exécutez l'assistant et TERMINER

## Cliquez sur « installer des pilotes»




#### Sélectionnez « Réseau (Ethernet ou Wifi) »



#### Choisir le modèle de l'imprimante


Seagull Driver Wizard






Sélectionnez le bon modèle. Pour les modèles Dataflex, il faut prendre en compte le mode de fonctionnement de l'application (intermittent ou continu)

# Sélectionner nouveau port, choisir son type




Choisissez « Standard TCP/IP Port »




#### Cliquez sur suivant











Le driver a été installé avec succès


L'imprimante apparaît dans Windows




#### 4. Paramétrage le port du driver:

L'ensemble des paramètres du Driver est accessible dans Windows (comme une imprimante bureautique)

Dans le menu « Propriétés de l'imprimante Videojet »



#### Onglet « Ports »






Renseignez l'adresse IP de l'imprimante (voir page 1) Donnez lui un nom (c'est celui qui apparaîtra dans le pilote driver) Indiquez 3001 en numéro de port



#### Onglet « Polices »




Dans l'onglet « Polices », cliquez

Annuler


Aide

Dans la section « polices téléchargées, décochez « Utiliser les polices téléchargées pour l'impression TrueType » puis OK



#### 5. Préférences d'impression du driver:








Dans le menu « Options », on va pouvoir choisir: Le mode de transfert des tâches

Dans les options de sélection de travail, on va pouvoir gérer un comptage de lots et arrêter l'impression à la fin de celui-ci:





#### 6. Utilisation du driver :

Une fois ces réglages effectués, on peut faire des essais en lançant une impression (comme avec une imprimante bureautique)